


ЕГАИС++. ОПТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ



Расширение для конфигураций «БП 3.0», «УНФ 3», «УТ 11», «КА 2», «ERP 2»

Руководство по установке

**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ «БИЗНЕС ИНТЕЛЛЕКТ С»**

Приобретая программный продукт, вы тем самым даете согласие не допускать копирование программы и документации без письменного разрешения компании «БИЗНЕС ИНТЕЛЛЕКТ С»

© ООО «Бизнес Интеллект С», 2026г.

телефон: 8 (8634) 61-99-98

e-mail: bit@biz-intel.ru

URL: www.biz-intel.ru

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Зарегистрированные пользователи программного продукта имеют право на получение консультаций по телефону и электронной почте, обновлений программного продукта на сайте поддержки пользователей <https://biz-intel.ru/users/>.

Добавление новых пользователей на сайте поддержки производится после приобретения программного продукта. Для регистрации учетной записи следует на почту help@biz-intel.ru отправить письмо с темой «Регистрация на сайте поддержки». В сообщении необходимо указать номер оплаченного заказа на программный продукт и сведения об организации-правообладателя, такие как: наименование, ИНН, банковские реквизиты, электронную почту, контактный телефон, контактное лицо. В течение 24 часов после передачи данных по почте (кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по производственному календарю РФ)) в ответ придут два письма. В первом будет содержаться имя пользователя и пароль для доступа на сайт поддержки, а во втором — серийный ключ для активации программного продукта.

Получение консультаций возможно только после регистрации программного продукта (для чего необходимо выслать реквизиты организации и номер заказа на почту help@biz-intel.ru) и оформления абонента на техническую поддержку. В стоимость комплекта поставки программного продукта включен абонемент технической поддержки в течение трех месяцев. По истечении периода включенного в поставку обслуживания получение консультаций возможно только после продления абонента технической поддержки.

Телефон для консультаций указан на сайте <https://biz-intel.ru/v2/contact-us.html>.

Линия консультаций работает с 9:30 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по производственному календарю РФ).

Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером. Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего заказа и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланном сообщении при регистрации.

Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может попросить подключиться к вашему компьютеру через программу удаленного доступа Pro32Connect. Данная программа не требует установки на компьютер (ссылка для скачивания <https://pro32connect.ru/download/pro32connect.exe>). Специалист даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Оглавление

Руководство по установке	4
Требования к компьютеру и программному обеспечению	4
Установка программы	5
Начальная настройка	12
Активация лицензии	17

Руководство по установке

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

«ЕГАИС++. Опт. Производство. Импорт. Расширение для конфигураций» (далее — программа «ЕГАИС++») разработано в среде «1С:Предприятие 8.3». Программа «ЕГАИС++» реализована в виде расширения для конфигураций «1С:Предприятия» и представляет собой файл с расширением «.cfe».

Для работы в программе «ЕГАИС++» на компьютере нужно установить следующее программное обеспечение:

- драйвер «Рутокен» с настройками для ЕГАИС;
- «Универсальный Транспортный Модуль»;
- технологическая платформа «1С:Предприятие» не ниже версии 8.3.27;
- информационная база «1С:Предприятия» с одной из конфигураций:
 - «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, не ниже релиза 3.0.192.25;
 - «Управление торговлей» редакция 11, не ниже релиза 11.5.22.155;
 - «Комплексная автоматизация», редакция 2, не ниже релиза 2.5.22.155;
 - «1С:ERP Управление предприятием 2», не ниже релиза 2.5.22.155.
 - «Управление нашей фирмой», редакция 3.0, не ниже релиза 3.0.13.251.

Актуальные системные требования программы «ЕГАИС++» соответствуют требованиям системы «1С:Предприятие», которые с текущими уточнениями опубликованы на сайте <http://www.v8.1c.ru/requirements/>. Актуальные требования к системе «1С:Предприятие» и к конфигурациям для каждого нового релиза программы опубликованы на сайте <https://biz-intel.ru/users>.

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Способ №1: Установка программы «ЕГАИС++» путем подключения файла с расширением «.cfe» к конфигурации информационной базы «1С:Предприятия»:

1. Запустим на компьютере программу «1С:Предприятие».
2. В списке информационных баз выберем ту, к которой необходимо подключить расширение, и войдем в нее в режиме «1С:Предприятие».

Важно! Перед подключением расширения следует убедиться, что пользователь, под которым был осуществлен вход в информационную базу, обладает правами администратора или полными правами.

3. Зайдем в раздел «Администрирование» (или «НСИ и администрирование») → подраздел «Настройки программы» → «Печатные формы, отчеты и обработки» (рисунок 1).




Рис. 1: Переход в пункт «Печатные формы, отчеты и обработки»

4. Выберем пункт «Расширения» (рисунок 2).




Рис. 2: Переход в пункт «Расширения»

5. Откроется список, в котором можно управлять подключенными расширениями. Для добавления нового расширения нажмем на кнопку «Добавить» и, в появившемся окне предупреждения безопасности, нажмем кнопку «Продолжить» (рисунок 3).




Рис. 3: Добавление нового расширения в конфигурацию информационной базы

6. Выберем файл с расширением «.cfe» (рисунок 4).




Рис. 4: Выбор для загрузки файла с расширением «.cfe»

7. После загрузки файла расширения, для корректной работы программы «ЕГАИС++», **обязательно снимем флажок в ячейке «Безопасный режим»**. По кнопке «Перезапустить» выйдем и заново зайдём в информационную базу. (рисунок 5).




Рис. 5: Отключение безопасного режима использования расширения и перезапуск программы

Расширение успешно загружено в информационную базу (рисунок 6) и в панели разделов конфигурации появился новый пункт «ЕГАИС++» (рисунок 7).




Рис. 6: Расширение «ЕГАИС++» успешно загружено




Рис. 7: Новый пункт «ЕГАИС++» в панели разделов конфигурации

Чтобы начать работу в установленном расширении, необходимо выполнить начальную настройку и активировать лицензию на право использования программного продукта.

Способ №2: Установка программы «ЕГАИС++» путем подключения файла с расширением «.cfe» к конфигурации информационной базы «1С:Предприятия» с помощью обработки «Мастер установки»:

1. Запустим на компьютере программу «1С:Предприятие».
2. В списке информационных баз выберем ту, к которой необходимо подключить расширение, и войдем в нее в режиме «1С:Предприятие».

Важно! Перед подключением расширения следует убедиться, что пользователь, под которым был осуществлен вход в информационную базу, обладает правами администратора или полными правами.

3. Через меню «Файл → Открыть...» откроем обработку «Установщик продуктов» (рисунок 8).




Рис. 8: Открытие внешней обработки «Установщик продуктов»

4. В открывшемся окне «Мастера установки» введем полученный серийный номер программного продукта и нажмем на кнопку «Далее» (рисунок 9).




Рис. 9: Ввод серийного номера программного продукта

5. Откроется окно, со списком параметров для успешного подключения расширения. Подтвердим наличие резервной копии информационной базы и нажмем на кнопку «Установить» (рисунок 10).

Важно! Перед подключением расширения следует выполнить резервное копирование информационной базы.

Примечание. Файл расширения возможно скачать на компьютер. Для этого следует нажать на кнопку «Загрузить файл».




Рис. 10: Проверка параметров перед подключением расширения

- После установки расширения откроется окно завершения установки. Нажмем на кнопку «Перезапустить сеанс», чтобы увидеть примененные изменения в конфигурации информационной базы (рисунок 11).




Рис. 11: Завершение установки расширения в конфигурацию информационной базы

Чтобы начать работу в установленном расширении, необходимо выполнить начальную настройку и активировать лицензию на право использования программного продукта.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Чтобы выполнить начальную настройку программы «ЕГАИС++», следует выполнить следующие шаги:

1. Установить на компьютер драйвер «Рутокен» с настройками для ЕГАИС.

Примечание. Скачать дистрибутив программы можно в центре загрузки «Рутокен» по адресу: <https://www.rutoken.ru/support/download/egais/>.

2. Установить на компьютер программу «Универсальный транспортный модуль» (далее — УТМ).

Примечание. Скачать дистрибутив программы можно в личном кабинете на портале ЕГАИС по адресу: <https://service.egais.ru>.

Примечание. Руководство пользователя с описанием установки УТМ располагается по адресу: <https://egais.ru/files/distr/lkutm.pdf>.

3. Создать настройку обмена в программе «ЕГАИС++». Создать настройку обмена в программе «ЕГАИС++» возможно одним из двух способов:

- При помощи «Помощника настройки» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Сервис» → «Помощник настройки»).
- Ручная настройка (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Настройки» → «Настройки обмена»).

Способ №1: Помощник настройки. Чтобы в программе настроить обмен с ЕГАИС с помощью «Помощника настройки», следует выполнить следующую последовательность действий:

1. В подразделе «Сервис» перейдем в пункт «Функциональность» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Сервис» → «Функциональность»).
2. В окне «Функциональность ЕГАИС++» раскроем группу «Настройки обмена» и перейдем по ссылке «Настройки обмена с ЕГАИС».
3. В открывшейся форме списка настроек обмена нажмем на кнопку «Помощник настройки».

С помощью «Помощника настройки» можно выполнить настройку программы в четыре простых шага:

Шаг №1: Настройка параметров обмена с ЕГАИС. На первом шаге укажем параметры подключения к УТМ, соответствие организации в информационной базе и параметры обмена с ЕГАИС (рисунок 12).

- «Адрес УТМ» — IP-адрес или доменное имя компьютера, на котором установлен УТМ.
- «Порт» — порт сетевого соединения с УТМ (по умолчанию 8080).
- «Код в ФСРАР» — идентификатор организации пользователя в ЕГАИС. Его можно взять на веб-странице УТМ или нажать на кнопку «Получить код в ФСРАР из УТМ».
- «Организация» — организация информационной базы, которой соответствует реквизит «Код в ФСРАР»
- «Склад» — склад, на котором хранятся остатки алкогольной продукции.
- «Выполнять обмен» — использовать текущую настройку для обмена с ЕГАИС.
- «Загружать входящие документы из УТМ» — позволяет читать входящие данные из УТМ.

Начальная страница | Информация x | Помощник настройки ЕГАИС++ x

← → **Помощник настройки ЕГАИС++** ⋮ x

Шаг 1: Настройка параметров обмена с ЕГАИС ➔ Далее

Параметры подключения к УТМ

В поле "Адрес УТМ" нужно указать IP-адрес компьютера (или имя домена), на котором установлена транспортная служба УТМ. В поле "Порт" - номер порта.

Данные параметры по умолчанию заполнены для текущего компьютера, то есть, если транспортная служба УТМ и информационная база 1С находятся на текущем компьютере, то установленные значения параметров изменять не нужно.

Адрес УТМ: Порт:

В поле "Код в ФСРАР" нужно указать код организации в системе ЕГАИС. Этот код можно получить из УТМ, нажав на кнопку "Получить код в ФСРАР из УТМ". Также его можно посмотреть на домашней странице УТМ на закладке "Сертификаты".

Код в ФСРАР: ➔ Получить код в ФСРАР из УТМ

Соответствие организации в информационной базе

В поле "Организация" нужно указать организацию информационной базы, которой соответствует выше указанный код в ФСРАР. В поле "Склад" необходимо указать склад, на котором хранятся остатки алкогольной продукции.

Организация: ▾ □

Склад: ▾ □

Параметры обмена с ЕГАИС

Выполнять обмен Использовать текущую настройку для обмена с ЕГАИС

Загружать входящие документы из УТМ

Рис. 12: Шаг №1: Настройка параметров обмена с ЕГАИС

Для перехода к шагу №2 нажмем на кнопку «Далее».

Шаг №2: Настройки параметров авторизации. На втором шаге заполним параметры подключения к серверу лицензирования и серийный номер активации лицензии (рисунок 13).

Начальная страница | Помощник настройки ЕГАИС++ x

← → **Помощник настройки ЕГАИС++** ⋮ x

← **Шаг 2: Настройка параметров авторизации** ➔ Далее

Параметры подключения к серверу лицензирования

Адрес сервера: Порт:

Защищенное соединение

Активация программного продукта

В поле "Серийный номер" нужно указать "Ваш серийный номер", который был отправлен Вам в письме "Данные для активации программного продукта "ЕГАИС++" от "no-reply@biz-intel.ru" на указанную Вами контактную электронную почту. Этот шаг можно пропустить и активировать лицензию позже в форме списка настроек обмена.

Вид лицензии:

Серийный номер:

Рис. 13: Шаг №2: Настройки параметров авторизации

Для перехода к шагу №3 нажмем на кнопку «Далее».

Шаг №3: Виды деятельности организации. На третьем шаге выберем виды деятельности организации для автоматической компоновки функциональности в программе (рисунок 14).




Рис. 14: Шаг №3: Выбор видов деятельности организации

Для перехода к шагу №4 нажмем на кнопку «Далее».

Шаг №4: Запрос данных об организациях ЕГАИС. На четвертом шаге можно сформировать запросы в систему ЕГАИС по контрагентам, имеющимся в информационной базе. Если контрагент является производителем, то можно запросить и производимую им алкогольную продукцию (рисунок 15).




Рис. 15: Шаг №4: Запрос данных в ЕГАИС и применение настроек

Для завершения начальной настройки нажмем на кнопку «Применить настройки и закрыть».

После завершения работы с «Помощником настройки» в справочнике «Настройки обмена» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Настройки» → «Настройки обмена») появится новая запись.

Чтобы начать работу в настроенном расширении, осталось только активировать лицензию на право использования программного продукта.

Способ №2: Ручная настройка. Чтобы в программе самостоятельно настроить обмен с ЕГАИС, следует выполнить следующую последовательность действий:

1. В подразделе «Сервис» перейдем в пункт «Функциональность» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Сервис» → «Функциональность»).
2. В окне «Функциональность ЕГАИС++» раскроем группу «Настройки обмена» и перейдем по ссылке «Настройки обмена с ЕГАИС».
3. В открывшейся форме списка настроек обмена нажмем на кнопку «Добавить».
4. В форме записи «Настройка обмена» заполним параметры подключения к УТМ, соответствие организации в информационной базе и параметры обмена с ЕГАИС (рисунок 16).

☆ **Настройки обмена (ЕГАИС++)**

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Подключение к УТМ

Адрес УТМ: Порт: Таймаут: Скачать схемы XSD

Код ФСРАР: Получить из УТМ

Организация ЕГАИС: ▾ □

Выполняется проверка подключения к УТМ

Соответствие организации в информационной базе

Организация: ▾ □ ИНН: ✓

Склад: ▾ □ КПП: ✓

Параметры обмена с ЕГАИС

Выполнять обмен ▾

Загружать входящие документы

Это основная настройка для организации ЕГАИС

Рис. 16: Заполнение настройки обмена с ЕГАИС

- «Адрес УТМ» — IP-адрес или доменное имя компьютера, на котором установлен УТМ.
- «Порт» — порт сетевого соединения с УТМ (по умолчанию 8080).
- «Код в ФСРАР» — идентификатор организации пользователя в ЕГАИС. Его можно взять на веб-странице УТМ или нажать на кнопку «Получить из УТМ».
- «Организация» — организация информационной базы, которой соответствует реквизит «Код в ФСРАР»
- «Склад» — склад, на котором хранятся остатки алкогольной продукции.
- «Выполнять обмен» — использовать текущую настройку для обмена с ЕГАИС.

- «Загружать входящие документы из УТМ» — позволяет не только отправлять данные в УТМ, но читать их оттуда.
- «Это основная настройка для организации ЕГАИС» — текущая настройка используется для обмена данными с ЕГАИС. Указанный в настройке склад будет автоматически заполняться в загруженных из ЕГАИС входящих ТТН. Данная настройка может быть установлена только для одной настройки обмена из списка настроек для организаций ЕГАИС с одним и тем же кодом в ФСРАР.

5. Нажмем на кнопку «Записать и закрыть».

Чтобы начать работу в настроенном расширении, осталось только активировать лицензию на право использования программного продукта.

АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Чтобы активировать лицензию на подписку, следует выполнить следующие шаги:

1. Проверить адрес сервера лицензирования.
2. Активировать подписку на право использования программного продукта.

Шаг №1: Проверка адреса сервера лицензирования

1. В подразделе «Сервис» перейдем в пункт «Функциональность» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Сервис» → «Функциональность»).
2. В окне «Функциональность ЕГАИС++» раскроем группу «Поддержка и сервисы» и проверим, что в группе «Сервер лицензирования» поле «Адрес» имеет значение «lic.biz-intel.ru» (рисунок 17).

The screenshot shows a web browser window titled "Функциональность ЕГАИС++". At the top, there are navigation buttons (back, forward), a star icon, and a search icon. Below the title bar, there are two buttons: "Записать и закрыть" (highlighted in yellow) and "Записать". On the right side, there are buttons for "Еще" (with a dropdown arrow) and "?".

The main content area has a list of expandable sections:

- > Виды деятельности
- > Документы "ЕГАИС++"
- > Контроль документооборота
- > Маркировка
- > Настройки обмена
- Поддержка и сервисы

Under the "Поддержка и сервисы" section, there are two sub-sections:

- Параметры авторизации**:
 - Логин: [Перейти в личный кабинет](#)
 - Пароль: [Забыли пароль?](#)
- Сервер лицензирования**:
 - Адрес: Порт:
 - Защищенное соединение
 -

Below these sub-sections, there are more expandable sections:

- > Прочие сервисные функции
- > Подключаемое оборудование
- > Серии номенклатуры

Рис. 17: Проверка адреса сервера лицензирования

Важно! Если в поле «Адрес» заполнено другое значение, то следует нажать на кнопку «Заполнить по умолчанию» (или изменить значение вручную).

3. Нажмем вверху окна «Функциональность ЕГАИС++» на кнопку «Записать и закрыть», и перейдем к следующему шагу.

Шаг №2: Активация подписки на право использования продукта

1. В подразделе «Сервис» перейдем в пункт «Функциональность» (раздел «ЕГАИС++» → подраздел «Сервис» → «Функциональность»).
2. В окне «Функциональность ЕГАИС++» раскроем группу «Настройки обмена» и перейдем по ссылке «Настройки обмена с ЕГАИС».
3. В окне «Настройки обмена (ЕГАИС++)» в табличной части выберем строку с настройкой обмена и нажмем на кнопку «Активация лицензии».
4. В окне «Активация лицензии (ЕГАИС++)», заполним поле «Серийный номер» и нажмем на кнопку «Активация лицензии» (рисунок 18).




Рис. 18: Активация лицензии на подписку

Примечание. Подписка будет привязана к коду в ФСРАР организации из выбранной настройки обмена с ЕГАИС. Если для организации ЕГАИС с одним и тем же кодом в ФСРАР указано более одной настройки обмена, то активировать лицензию на подписку достаточно лишь для одной из таких настроек.

Примечание. Чтобы получить подписку на пробный период для ознакомления с функциональностью расширения, нажмите на кнопку «Запросить демо». Вводить серийный номер при этом не нужно. Продолжительность пробного периода две недели. Запросить демо режим использования расширения для организации ЕГАИС возможно только один раз.

В случае успешной активации лицензии на подписку появится соответствующее информационное окно (рисунок 19).




Рис. 19: Лицензия успешно активирована

Примечание. Если по какой-то причине Вам не удастся активировать лицензию на подписку, то обратитесь к нам по телефону 8 (8634) 61 99 98 или напишите сообщение на почту bit@biz-intel.ru. При обращении необходимо сообщить номер Вашего заказа.

После успешной активации лицензии внизу окна появится надпись с информацией о периоде действия подписки (рисунок 20).




Рис. 20: Окно успешно активированной лицензии

Важно! Для настроек обмена, в которых у организации ЕГАИС отсутствует действующая подписка, не доступна возможность отправки ТТН в ЕГАИС. Консультационные услуги и доступ к обновлениям продукта включены в период действия подписки.

5. Закроем окно, нажав на крестик в верхнем правом углу.

Теперь расширение «ЕГАИС++» готово к использованию.