




О МОДЕЛИ КЛОДИ

Шорты трапецевидного силуэта с боковыми карманами с отрезным бочком. Застежка на потайную молнию в среднем шве задних половинок шорт. По талии создается эффект свободных складок за счет конструктивных защипов спереди и вытачек на задних половинках. Шорты на съемном поясе. Длина шорт выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
9,5	10,2

ДЛИНА ШОРТ ПО БОКОВОМУ ШВУ БЕЗ УЧЕТА ШИРИНЫ ПОЯСА, СМ

Рост, см	Длина шорт, см
1 (154-160)	36-38
2 (162-168)	39-41
3 (170-176)	42-44
4 (178-184)	45-47

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут ткани легкой костюмной и платьевой группы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкостью, умеренной плотностью. Ткань должна хорошо держать форму и не просвечиваться;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен, летняя шерсть), смешанных (хлопок + полиэстер, лен + полиэстер и т.д.), а также синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуется использовать следующие виды тканей: плотный платьевый хлопок-сатин, легкий деним, репс, плотный лен, габардин, хлопок пике, хлопковый жаккард.

Шорты на фото выполнены из натурального льна. Ткань мягкая, плотная, хорошо держит форму.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход при ширине ткани 140 см, м
1 (154-160)	1,09
2 (162-168)	1,09
3 (170-176)	1,14
4 (178-184)	1,21

2. Тонкий трикотажный дублерин – 2 полоски шириной 1,5 см и длиной 25 см; 2 полоски шириной 1 см и длиной 25 см.

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.


4. Потайная молния длиной 30 см (если такой нет, берите ту, что длиннее, и обрежьте ее до нужного размера).

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите метраж с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Его можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка для притачивания потайной молнии для швейной машинки;
- лапка с ограничителем для швейной машинки.



Частично продублировать деталь передней половинки шорт – припуски на обработку входа в карман полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать деталь задней половинки шорт – припуски на обработку потайной молнии полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны. Ширина полосок 1,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1,5 см.

Приколоть, приметать и притачать мешковину кармана к линии входа в карман передней половинки шорт лицом к лицу, совмещая контрольные надсечки. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

Расстрочить шов притачивания, направив припуски на мешковину и проложив строчку по мешковине на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.