

Новый модуль. Запуск Digital-воронок от кнопок.

Привет, ботмейкеры 🤖

По многочисленным просьбам мы выкатываем функционал, который позволит проходить обучение внутри бота без оплаты! А также можно будет от кнопки делать всевозможные прогревы к тому или иному курсу!

Кому? Зачем?

Данный функционал можно использовать под разными углами! Например у вас в боте есть, как платное обучение, так и бесплатное! Человек сможет сначала пройти ваш бесплатный демо курс, понять вашу компетентность и уже после этого приобрести ваш платный продукт или продукты!

Как это работает?

Создание кнопки

Создание кнопки с типом “Запуск Digital-воронки” не отличается от создания других кнопок:

- выбираем тип “Модульная кнопка”;
- выбираем действие “Запуск Digital-воронки”;
- задаём название;
- нажимаем “Создать”.

Создание кнопки ×

Обычная кнопка

Модульная кнопка

Название кнопки ?

Курс 1 😊

Действие кнопки
От типа кнопки зависит поведение пользователя и результат для Вас

Запуск Digital-воронки ⬆️⬆️

ВНИМАНИЕ! В боте можно создавать только по 1 кнопке типа 'Бронирование', 'Карта лояльности', 'Пригласить друзей', 'Запись на услугу'

Платный режим доступа

В этом блоке вам доступна функция “Платного режима доступа”, то есть вы можете задать стоимость, которую пользователь будет обязан заплатить, чтобы получить доступ к Digital-воронке.

Если данный режим активирован, то весь контент внутри Digital-воронки будет защищён от сохранения и пересылки.

Новое

Платный режим доступа

Активируя платный режим все пользователи будут обязаны совершить оплату для того, чтобы продолжить взаимодействие

Статус платного режима



Платёжный сервис

CloudPayments (RUB)



[Перейти к редактированию платёжных сервисов](#)

Назначение (описание) платежа

Если описание не будет задано, будет использовано стандартное: **Оплата доступа к Курс 1**

Например, оплата услуг ИП Иванов

Оплата курса 1

Стоимость доступа

Стоимость, например, 1499


1499

[Открыть список покупателей](#)

Предварительное сообщение до оплаты

Текст из этого блока отправляется пользователю при нажатии на кнопку только в том случае, если активирован “Платный режим доступа” к кнопке и пользователь ещё не совершал оплату к этой кнопке.

Ссылка на форму оплаты будет сгенерирована автоматически согласно выбранному платёжному сервису.



Попадание в группу

Выбирая группу в этом блоке вы добавляете логику “добавление в группу до оплаты”, то есть пользователь будет попадать в целевую группу **ДО** запуска Digital-воронки при первичном нажатии на кнопку.

Если пользователь будет удалён из этой группы администратором или вследствие заложенной логики в боте (например, внутри другой Digital-воронки), то при повторном нажатии на кнопку типа “Запуск Digital-воронки” пользователь будет добавлен в эту группу не смотря на то, что он был удалён из неё ранее.

Добавление в группу после оплаты вы настраиваете сами внутри Digital-воронки согласно пожеланиям работы данной Digital-воронки

Новое

Попадание в группу

После того, как пользователь нажмёт на кнопку, он попадёт в выбранную группу, а потом бот будет работать через оплату или без неё, включая Digital-воронку

Интересовались курсом 1



[Перейти к редактированию групп](#)

Специальные настройки

Используя специальные настройки, вы можете регулировать поведение бота при нажатии на кнопку типа “Запуск Digital-воронки”

Всего доступно 2 типа:

- продолжение с места остановки - то есть при повторном нажатии на кнопку пользователь получит сообщение, на котором он остановился ранее. Если последний узел, на котором он остановился, является типом “Таймер”, то он получит сообщение с примерным временем, когда следующее сообщение ему будет отправлено;
- перезапуск - начнёт Digital-воронку с самого начала, сбросив предыдущее состояние и удалив все запланированные сообщения, если таковые были.

Новое

Специальные настройки

С помощью данных настроек вы можете изменять поведение кнопки

- Продолжение с места остановки ?
- Перезапуск Digital-воронки ?

Выбор Digital-воронки

В этом блоке выбирается Digital-воронка, которая будет запускаться при нажатии на кнопку.

Внимание! Не устанавливайте сюда Digital-воронку, которая является "основной".

Новое

Digital-воронка

Выберите Digital-воронку, которую начнёт (продолжит) пользователь, нажав на кнопку **Курс 1**

Курс 1



[Перейти к редактированию digital-воронок](#)

Особенности

- Если кнопка типа “Запуск Digital-воронки” была удалена или в ней изменена целевая Digital-воронка, это не означает, что старая Digital-воронка будет остановлена или сброшена для пользователя. Пользователь будет проходить Digital-воронку при любых обстоятельствах - будь то удаление кнопки или изменение целевой Digital-воронки. При необходимости, пользователей можно отписывать от Digital-воронки на странице “Аналитика” каждой Digital-воронки;
- Весь контент Digital-воронки будет защищён от сохранения и перескоки, если у кнопки активирован режим платного доступа;
- В любую кнопку можно добавлять любую Digital-воронку;
- Количество кнопок типа “Запуск Digital-воронки” не ограничено.

А ещё

- Установили защиту от пересылки и сохранения в модуле “Товары и услуги”;
- Ускорили работу личного кабинета и ботов;
- Прочие исправления и улучшения.

Если у вас появились предложения по улучшению модуля, пожалуйста, пишите нам, даже если изменение кажется огромным, сложным и нереальным. Нам это очень важно.

Оставить отзыв и рекомендацию можно через сайт или основного нашего бота <https://tg.botmaker.co/botmakercobot>.

Команда Botmaker 🍀 ❤️

Скачать PDF-документ статьи можно по [ссылке](#)

Последнее редактирование: 27.03.2022